メールボックス容量超過時の対応手順について

- キーボードの Windows キーボタンを押下し、検索窓に【コントロールパネル】と入力すると、コントロールパネルが表示されるのでクリックして開く。
- ② 右上の表示方法を 【大きいアイコン】に変更し、【Mail】をクリックして開く。



③ 【電子メールアカウント】より、当該メールアドレスをクリックして開く。



④ 【詳細設定】をクリックし、【詳細設定】タブより【サーバーにメッセージのコピーを置く】 のチェックを外し、【OK】をクリックする。

🧾 アカウントの変更		×	インターネット電子メール設定 ×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバ・	ーの設定を入力してください。	×	全般 送信サーバー 詳細設定 サーバーのポート番号
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メール サーバー(1): 送信メール サーバー (SMTP)(O): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U): パスワード(P): 2 パスワード → メール サーバーがセキュリティで発 いる場合には、チェック ポッウスをオ	test test@aics.co.jp POP3 mx.airport-net.jp mx.airport-net.jp test@aics.co.jp ******** *を保存する(R) 種された/CZO-ド昭証 (SPA) に対応して バンにしてください(Q)	アカウント設定のテスト アカウント設定のテスト(て、 アカウント設定のテスト(て) 全 [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (5) 詳細設定(M)	受信サーバー (POP3)(1): 995 標準設定(D) ② このサーバーでは暗号 にされた接続 (SSL/TLS) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(D) 465 使用する暗号化接続の 離類(C): SSL/TLS ▼ サーバーのタイルアウド(T) ↓ 短い ● 「サーバーにメッセージのコピーを描く(L) ③ サーバーにメッセージのコピーを描く(L) ④ サーバーにメッセージのコピーを描く(L) ④ サーバーにケッセージのコピーを描く(L) ④ リーバーにケッセージのコピーを描く(L) ④ リーバーにケッセージのコピーを描く(L) ④ リーバーにケッセージのコピーを描く(L) ④ リーバーのり削除されたち、サーバーから削除(M)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ	OK ++>セル

⑤ 再度、アカウントの変更画面に戻るので、【次へをクリックしたらアカウント設定を自動的にテスト する】のチェックを外し、【次へ】より【完了】をクリック。

🧶 アカウントの変更			×	🧶 アカウントの変更		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバ・	ーの設定を入力してください。		苍			
ユーザー情報 名前(Y): 電子メールアドレス(E): サルイー情報 アカウントの確認(A): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー(GMTP)(O): メール サーバー(GMTP)(O): アカウントな(U): パスワード(P): ンスリート(P): ンスリーサーバー(サビモンリアィで利 いる場合には、チェック 赤ウスをお	test test@aics.co.jp POP3 マ mx.airport-net.jp mx.airport-net.jp test@aics.co.jp test@aics.co.jp test@aics.co.jp test@aics.co.jp test@aics.co.jp test@aics.co.jp test@aics.co.jp	アカウント総定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正 ます。 アカウント設定のテスト(T) ④ (次へ) €クリックしたらアカウント (S)	しいかどうかを確認することをお勧めし ト級定を自動的にテストする 詳細設定(M)	すべて用すしました アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。		
		< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル ヘルプ		< 戻る(B) 完了	ヘルプ

⑥ Outlook 管理画面に戻り、送受信ボタンをクリックし、メール送受信を実施する。



⑦ メール送受信完了後、再度手順①~④を実施し、【詳細設定】をクリックし、【詳細設定】タブより
 【サーバーにメッセージのコピーを置く】のチェックを入力し、【OK】をクリックする。

ジアカウントの変更		×	 インターネット電子メール設定
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバ・	-の設定を入力してください。	Ť	全般 送信サーバー 詳細設定
ユーザー情報 名前(パ): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの運動(A): 受信メール サーバー(1): 送信メール サーバー(SMTP)(O): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(い): パスワード(P):	test test@aics.co.jp POP3 mx.airport-net.jp mx.airport-net.jp test@aics.co.jp	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めし ます。 アカウント設定のテスト(T) ② [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (5)	y - , (- ∪, K - (A + K + K + K + K + K + K + K + K + K +
図 パスワート	を保存する(R) 獲されたバスワード認証 (SPA) に対応して (メーレてください(Q)	詳細設定(M) < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル へルブ	ОК ‡+>±и

⑧ アカウントの変更画面に戻るので、【次へをクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする】
 のチェックを外し、【次へ】より【完了】をクリック。

🥘 アカウントの変更		×	 アカウントの変更 ×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバ	ーの設定を入力してください。	卷	
ユーザー情報 名前(Y): 電子メールアドレス(E): サーパー情報 アカウントの標調(A): 受信メール サーバー(1): 送信メール サーバー(5MTP)(0): メール サーバーへのログオン情報 アカウントな(U): アパフード(P): □ メール サーバーがビキュリティで編 いる場合には、チェック ボックスを	test test@aics.co.jp POP3 「IX.airport-net.jp IX.airport-net.jp test@aics.co.jp Fを保存する(R) 踏れわた/C2D-K経経(SPA)に対応して がんにてださい(Q)	アカウント海定のテスト アカウントキス入して、入力内容が圧いいやどかを確認することをお勧めします。 アカウント検えのテスト(T) ◎ (次へ)をグルクルたらアカウント検えを自動的にテストする (5) 詳細設定(M)	すべて発了しました アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ	< 反司(B) 完了 へルブ

以上